


# **Benutzerhandbuch BAB-Tool für den Rettungsdienst Niedersachsen**



**Version 2.14**

**ORGAKOM**  
**Analyse + Beratung GmbH**

Im Ermlisgrund 20-24  
76337 Waldbronn  
Telefon 07243 / 5646-0  
Telefax 07243 / 5646-20

Internet <http://www.orgakom.biz>

## Inhalt

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkung</b>	<b>Seite</b>	<b>4</b>
1.1	Voraussetzungen für den Betrieb	Seite	4
<b>2.</b>	<b>Installation</b>	<b>Seite</b>	<b>5</b>
2.1	Download	Seite	5
2.2	Excel Grundeinstellungen	Seite	5
2.3	Programmstart	Seite	7
<b>3.</b>	<b>Hauptmenu</b>	<b>Seite</b>	<b>8</b>
3.1	Untermenu „System-Daten“	Seite	9
3.2	Untermenu „Basis-Daten“	Seite	12
3.3	Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“	Seite	15
3.4	Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“	Seite	16
3.5	Untermenu „Versionshinweise“	Seite	18
3.6	Funktionstaste „Online-Benutzerhandbuch“	Seite	19
3.7	Funktionstaste „Versions-Download“	Seite	20
<b>4.</b>	<b>Tabellenblätter</b>	<b>Seite</b>	<b>21</b>
4.1	Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“	Seite	22
4.2	Tabellenblatt „Rettungswachen Statistik“	Seite	24
4.3	Tabellenblatt „Rettungswachen Anmerkungen“	Seite	26
4.4	Tabellenblatt „Träger BAB“	Seite	28
4.5	Tabellenblatt „Träger Statistik“	Seite	30
4.6	Tabellenblatt „Träger Anmerkungen“	Seite	31
4.7	Tabellenblatt „Leistungserbringer BAB“	Seite	33
4.8	Tabellenblatt „Leistungserbringer Statistik“	Seite	34
4.9	Tabellenblatt „Rettungsdienstbereich BAB“	Seite	35
4.9.1	Hauptkostenstellen	Seite	36
4.9.2	Zuordnung der Hilfskostenstellen	Seite	36
4.9.3	Verrechnung zwischen Hauptkostenstellen	Seite	37
4.9.4	Verteilung der Allgemeinen Kostenstellen	Seite	38
4.9.5	Eingabe „Vortragbares Ergebnis...“	Seite	39
4.10	Tabellenblatt „Rettungsdienstbereich Statistik“	Seite	40
4.11	Tabellenblatt „ Rettungsdienstbereich Anmerkungen“	Seite	42
4.12	Tabellenblatt „ Rettungsdienstbereich Kennzahlen“	Seite	43
4.13	Tabellenblatt „ Rettungsdienstbereich Entgelte“	Seite	45

<b>5.</b>	<b>Ausdruck von Tabellenblättern</b>	<b>Seite</b>	<b>47</b>
<b>6.</b>	<b>Exportfunktionen</b>	<b>Seite</b>	<b>50</b>
6.1	Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“	Seite	50
6.2	Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“	Seite	50
6.3	Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“	Seite	51
6.4	Tabellenblatt „Rettungswachen Statistik“	Seite	52
6.5	Tabellenblatt „Rettungswachen Anmerkungen“	Seite	52
6.6	Tabellenblatt „Rettungsdienstbereich BAB“	Seite	52
6.7	Tabellenblatt „Kennzahlen“	Seite	52
<b>7.</b>	<b>Importfunktionen</b>	<b>Seite</b>	<b>54</b>
7.1	Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“	Seite	54
7.2	Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“	Seite	54
7.3	Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“	Seite	55
7.4	Tabellenblatt „System-Daten“	Seite	56
<b>8.</b>	<b>Service</b>	<b>Seite</b>	<b>56</b>
8.1	Update und Download	Seite	56
8.2	Nutzungsbedingungen	Seite	56
8.3	Anpassungen und Schnittstellen	Seite	57
8.4	Beratung und Hotline	Seite	57
<b>Anhang 1 - Abkürzungsverzeichnis</b>		<b>Seite</b>	<b>58</b>

#### **Hinweis zur Nutzung des Benutzerhandbuchs**

Wenn Sie das Benutzerhandbuch als elektronisches Dokument im pdf-Format oder online nutzen können Sie die eingebetteten Links zur schnellen Navigation zu einzelnen Themen nutzen. Klicken Sie im Inhaltsverzeichnis einfach auf die entsprechende Textzeile und es wird Ihnen dann sofort der zugeordnete ausführliche Text angezeigt werden.

Mit einem Mausklick auf den Text „Analyse + Beratung.....“ am Ende jeder Seite, wird dann wieder das Inhaltsverzeichnis aufgerufen.

# 1. Vorbemerkung

Im Auftrag des Landesausschusses „Rettungsdienst“ und begleitet durch die Arbeitsgruppe "Betriebswirtschaftliche Kosten des Rettungsdienstes" wurde das Programmtool „DV-BAB-RD“ zur Erstellung des Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst erstellt.

## 1.1 Voraussetzungen für den Betrieb

Basis des Programmtools ist das Microsoft Programm Excel ©.

Excel muss zur Ausführung des Tools „DV-BAB-RD“ auf dem jeweiligen Computer installiert sein. Es wird eine Excelversion 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2011, 2013 benötigt. Neuere Versionen sind verwendbar, sofern darin die VBA Makro-Sprache unterstützt wird.

Das Tool ist lauffähig unter den Betriebssystem Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 sowie Apple OS X.

## 2. Installation

### 2.1 Download

Das BAB-Tool kann von folgender Internetseite kostenfrei heruntergeladen werden:

<http://www.orgakom.biz/bab-nds.html>

Für den Download und die Nutzung gelten die auf vorgenannter Seite dargestellten Bedingungen, die mit dem Download ausdrücklich anerkannt werden.


Installieren Sie das BAB-Tool auf der Festplatte Ihres Computers. Wir empfehlen hierfür auf der Festplatte einen eigenen Ordner z.B. „BAB RD“ im Verzeichnis „C:“ anzulegen, in dem Sie dann später alle Versionen für die einzelnen Auswertungsjahre abspeichern.

### 2.2 Excel Grundeinstellungen


Das BAB-Tool arbeitet mit VBA Makros. Diese Funktion darf durch Ihre Excel-Version nicht blockiert werden. Je nach Excel-Version ist die Einstellung zur Freigabe bzw. zum Blockieren der VBA-Makros unter einem anderen Menu angeordnet.

**Abbildung 1**  
Excel-Menu  
„Sicherheit“


Suchen Sie ggfs. in der Excel-Hilfe nach dem Begriff „Makrosicherheit“, oder in den Excel-Einstellungen unter „Sicherheit“.



**Abbildung 2**  
Excel-Menü  
„Optionen“,  
Reiterkarte  
„Sicherheit“  
in Excel 2004



**Abbildung 3**  
Excel-Reiterkarte  
„Sicherheit“  
in Excel 2004



Werden in den Menus nicht alle Funktionen angezeigt, dann müssen Sie über das Menu „Extras“, „Anpassen“ auswählen und dort „Menu immer vollständig anzeigen“ aktivieren

Sie können diese Einstellungen auch nach dem Start des BAB-Tools vornehmen und natürlich auch jederzeit wieder verändern.

Wenn Sie Excel auf einem Mac Betriebssystem verwenden wählen Sie hierzu aus dem Menu „Excel“ den Befehl „Einstellungen...“ aus und klicken dann auf das Feld „Sicherheit“. Hier das Auswahlkästchen „Vor dem öffnen einer Datei, die Makros enthält warnen“ deaktivieren.

Weitere Einstellungen an Excel sind an dieser Stelle nicht notwendig.

## 2.3 Programmstart

Starten Sie jetzt einfach das BAB-Tool durch einen Doppelklick auf das Programmsymbol. Beim ersten Programmaufruf wird das BAB-Tool mit Ihrer individuellen Programmnummer lizenziert. Das war es dann schon. Alle weiteren Details zur Bedienung finden Sie in den nächsten Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

### 3. Hauptmenu

Das Hauptmenu ist die wichtigste Navigationsseite des BAB-Tools und ermöglicht Ihnen zu den einzelnen Programmteilen zu navigieren.

Erschrecken Sie nicht, wenn nach dem ersten Start das Hauptmenu zu groß oder zu klein auf Ihrem Bildschirm dargestellt wird. Das ist kein Problem es lässt sich alles Einstellen und wir werden dies Ihnen nachstehend ausführlich erläutern.

**Abbildung 4**  
BAB-Tool  
„Hauptmenu“



Vom Hauptmenu können Sie zu allen Einstellungsseiten und Tabellen verzweigen. Es genügt jeweils ein einfacher Tastendruck auf die jeweilige Taste. Bei den Tasten mit blauer Schrift handelt es sich um die Tabellenblätter des BAB. Die Tasten mit rotorangefarbener Schrift verzweigen zu Menüs mit wichtigen Systemeinstellungen bzw. Informationen. Mit roter Schrift sind die Funktionstasten „Alles Sichern“ und „Beenden“ beschriftet. Tasten mit grauer Schrift sind aus dem jeweiligen Menu heraus nicht nutzbar und schließlich nicht beschriftete Tasten haben keine Funktion.

Die Funktionstaste „Sichern“ finden Sie an verschiedenen Stellen im Tool und Sie sollten diese immer nach der Eingabe von Daten betätigen, da Excel standardmäßig keine automatische Sicherung vornimmt.

*Auswahlleiste zur Navigation und zum Aufruf von Funktionen*

**Abbildung 5**  
BAB-Tool  
Untermenu  
„System Daten“

Speichern • Hauptmenu • Basis Daten

• System Daten •

Drucker-Skalierung in %

Datei-Pfad	<input type="text"/>	RW / LE BAB	<input type="text" value="72"/>
Ganzer Bildschirm	<input checked="" type="checkbox"/>	Träger BAB	<input type="text" value="72"/>
Menu Zoom-Faktor %	<input type="text" value="100"/>	RDB BAB	<input type="text" value="65"/>
Tabellen Zoom-Faktor %	<input type="text" value="100"/>	RW / LE / RDB Statistik	<input type="text" value="80"/>
		Träger Statistik	<input type="text" value="80"/>
Update von Quelldatei	<input type="button" value="Daten-Update von Quelldatei"/>	Entgelte / Kennzahlen	<input type="text" value="75"/>
Quelldatei erzeugen	<input type="button" value="Quelldatei erzeugen"/>	Anmerkungen	<input type="text" value="100"/>
Dateninhalte löschen	<input type="button" value="Daten komplett löschen"/>	Standard-Werte	<input type="button" value="Rücksetzen"/>

BAB-Tool RD Nds - Version 2\_06 © ORGAKOM:

### 3.1 Untermenü „System-Daten“

Klicken Sie jetzt zunächst einmal auf die Taste „System-Daten“ links unten auf dem Hauptmenü. Mit Ausnahme des Hauptmenüs sind alle Untermenüs und Tabellen so aufgebaut, dass sich stets am oberen Rand eine Auswahlleiste befindet über die verschiedene Funktionen oder Navigationen aufgerufen werden können. Beim Untermenü „System-Daten“ sind dies die Funktion „Speichern“ zum Abspeichern vorgenommener Veränderungen, „Hauptmenü“ zum Sprung zurück zum Hauptmenü und „Basis-Daten“ zum Sprung zum Untermenü „Basis-Daten“.

Im Untermenü „System-Daten“ befinden sich wichtige Systemeinstellungen und hier können Sie nun auch die Größe der einzelnen Menüs und Tabellenblätter ganz individuell Ihrem Bildschirm anpassen.

Sollte die Darstellungsgröße der Menüs auf Ihrem Computer nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, dann tragen Sie in das Feld „Menu Zoom-Faktor %“ die von Ihnen gewünschte Größe ein. Die Standardeinstellung steht auf „100“. Werte kleiner als 100 reduzieren die Darstellungsgröße der Menüs auf Ihrem Bildschirm, Werte größer als 100 erhöhen die Darstellungsgröße. Die jeweils von Ihnen eingegebenen Werte bleiben auch nach Beendigung des BAB-Tools erhalten, das heißt beim nächsten Aufruf stellt sich das Tool automatisch auf Ihre Eingabe ein.

Auf diesem Untermenü finden Sie auch das Anklick-Feld „Ganzer Bildschirm“. Hier können Sie auswählen, ob das BAB-Tool jeweils Ihren ganzen Bildschirm ausfüllen soll, oder ob parallel zum Tool auch Programmfenster anderer geöffneter Programme oder Teile Ihres Desktops zu sehen sein sollen.

Im Feld „Datei-Pfad“ wird angezeigt in welchem Verzeichnis Sie das BAB-Tool abgelegt haben. Diese Anzeige dient für Sie zur Information und für das Programm zur Steuerung wo z.B. Exportdateien abgelegt werden. Diese finden Sie dann unter dem hier aufgeführten Verzeichnis.

Das Eingabe-Feld „Tabellen Zoom-Faktor %“ dient analog zur Eingabe „Menu Zoom Faktor“ zur Einstellung der Anzeigegröße auf Ihrem Bildschirm und zwar für die einzelnen Tabellenansichten. Sie können also den Zoom-Faktor für die Menüs und die Tabellen mit den eigentlichen BAB-Daten, unterschiedlich einstellen.

Durch anklicken des Feldes „Quelldatei erzeugen“ wird eine Datei erzeugt mit Hilfe derer Sie die bestehenden Daten in eine neuere Version des BAB-Tools übernehmen können. Die erzeugte Datei muss sich im gleichen Verzeichnis wie die Zieldatei (neue BAB-Version) befinden.

Das Feld „Update von Quelldatei“ dient dazu die bestehenden Daten in die neue BAB-Version zu importieren. Um diese Quelldatei zu erzeugen führen Sie den vorgenannten Schritt „Quelldatei erzeugen“ durch.

Durch betätigen der Taste „Dateninhalte löschen“ werden alle in den Tabellen eingegebenen Daten komplett gelöscht. Dies sollte man z.B. nach der Erstinstallation des BAB-Tools vornehmen, oder wenn aus anderem Grund alle Eingaben gelöscht werden sollen und Sie Eingaben in ein leeres Tool vornehmen möchten.

Von der Löschung sind lediglich die Eingaben in den Untermenüs „Leistungserbringer Stamm“ und „Rettungswachen Stamm“ ausgenommen. Bitte beachten Sie, dass der Löschvorgang mehrere Minuten in Anspruch nehmen kann. Der Löschvorgang ist nicht widerrufbar.

Auf der rechten Seite des Menüs „System-Daten“ können noch verschiedene Einstellungen zur Druckausgabe vorgenommen werden. Auf die Beschreibung und Funktion dieser Werte wird im Kapitel „Ausdruck von Daten“ eingegangen.

### 3.2 Untermenu „Basis-Daten“

In diesem Menu nehmen Sie wichtige Grundeinstellungen für die Arbeit mit dem BAB-Tool vor.

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>System-Daten</b>	Sprung zum Untermenu „System-Daten“

**Abbildung 6**  
BAB-Tool  
Untermenu  
„Basis Daten“

Folgende Eingabemöglichkeiten haben Sie in diesem Untermenu:

<b>RD-Bereich</b>	Hier wählen Sie Ihren Rettungsdienstbereich (RDB) aus. Mit der Auswahl wird automatisch der Name der verwendeten Datei (im Urzustand „BAB-NDS-Stamm“) geändert und der Begriff „Stamm“ durch das Kurzzeichen des ausgewählten Rettungsdienstbereiches geändert.
-------------------	---

**Berichtszeitraum**

Wählen Sie hier das Kalenderjahr aus für den der BAB erstellt werden soll. Die Auswahl führt auch hier zu einer automatischen Anpassung des Dateinamens in dem die Jahreszahl dem Dateinamen angehängt wird.

**Einwohner im RDB**

Geben Sie hier die aktuelle Anzahl der Einwohner im RDB ein. Die Angaben werden für die Berechnung der Kennzahlen benötigt. Werden Teile des eigenen RDB von anderen RDB versorgt, sind die betreffenden Einwohnerzahlen des eigenen RDB entsprechend abzuziehen und beim anderen RDB entsprechend hinzuzuzählen bzw. umgekehrt.

**Größe des RDB**

Tragen Sie hier die Größe des RDB in qkm ein. Die Angaben werden für die Berechnung der Kennzahlen benötigt. Werden Teile des eigenen RDB von anderen RDB versorgt, ist der Flächenanteil beim eigenen RDB entsprechend abzuziehen und beim anderen RDB entsprechend hinzuzuzählen bzw. umgekehrt.

**Hilfskostenstellen**

Es können bis zu 5 zusätzliche (frei wählbare) Hilfskostenstellen wie z.B. „Arztbegleitete Transporte“ usw. angelegt werden.

Zusätzlich sind zwei fest definierte Hilfskostenstellen anwählbar und zwar „LE-ÖEL“ für die Örtliche Einsatzleitung und „LE-GSE“ für Großschadenereignisse. Diese beiden Hilfskostenstellen dürfen allerdings nur dann aktiviert werden, wenn im betreffenden Rettungsdienstbereich eine Beauftragung von Leistungserbringern (LE) nach §5 Abs. 2 Ziffer 2 durch Erteilung einer Dienstleistungskonzession erfolgt ist. In allen anderen Fällen müssen diese beiden Hilfskostenstellen deaktiviert bleiben.

Zusätzliche Kostenstellen:		
Sonstige 1	<input type="checkbox"/>	Sonstige 1
Sonstige 2	<input type="checkbox"/>	Sonstige 2
Sonstige 3	<input type="checkbox"/>	Sonstige 3
Sonstige 4	<input type="checkbox"/>	Sonstige 4
Sonstige 5	<input type="checkbox"/>	Sonstige 5
LE-ÖEL	<input type="checkbox"/>	LE-ÖEL
LE-GSE	<input type="checkbox"/>	LE-Großschadensereignis

**Abbildung 6a**  
BAB-Tool Untermenü „Basis Daten“

Zur Verwendung der ersten fünf Hilfskostenfelder ist zunächst eine entsprechende Kurzbezeichnung für die Hilfskostenstelle in das entsprechende Eingabefeld einzugeben. Die Standardbegriffe (Sonstige 1, etc.) können dazu überschrieben werden.

Zur Aktivierung der jeweiligen Felder ist das jeweilige Anklickfeld zu aktivieren. Die Aktivierung kann einige Sekunden in Anspruch nehmen bevor das Feld als aktiviert dargestellt wird. Durch die Aktivierung wird nun in allen BAB-Tabellen diese Hilfskostenstelle eingefügt.

Wurden für eine Hilfskostenstelle in einer Rettungswache (RW) Zahlen eingegeben, wird das Eingabefeld in gelber Farbe unterlegt und es erscheint hinter dem Eingabefeld die Information „bebucht“. In diesem Fall kann die Hilfskostenstelle nicht wieder deaktiviert werden. Zur Deaktivierung müssen zunächst alle Eintragungen gelöscht werden, erst dann kann die entsprechende Hilfskostenstelle wieder ausgeblendet (deaktiviert) werden.

### 3.3 Untermenü „Leistungserbringer Stammdaten“

In diesem Menü tragen Sie die Bezeichnungen für die Leistungserbringer (LE) ein.

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>RW-Stamm</b>	Sprung zum Untermenü RW Stamm
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>Export</b>	Exportiert die eingegebenen LE Daten in eine externe Datei um sie z.B. in eine neue Datei zu importieren.
<b>Import</b>	Importiert die LE Daten aus einer externen Datei (siehe auch Kapitel 6).

**Abbildung 7**  
BAB-Tool  
Untermenü  
„Leistungserbringer  
Stammdaten“

Sichern • RW Stamm • Hauptmenu • Export • Import

• Leistungserbringer Stammdaten •

LE 01	LE 01
LE 02	LE 02
LE 03	LE 03
LE 04	LE 04
LE 05	LE 05
LE 06	LE 06
LE 07	LE 07
LE 08	LE 08
LE 09	LE 09
LE 10	LE 10
LE 11	LE 11
LE 12	LE 12
LE 13	LE 13
LE 14	LE 14
LE 15	LE 15
LE 16	LE 16
LE 17	LE 17
LE 18	LE 18
LE 19	LE 19
LE 20	LE 20

BAB-Tool RD Nds - Version 2\_06 © ORGAKOM:

In die Eingabefelder können Sie eine Kurzbezeichnung für bis zu 20 Leistungserbringer eingeben.

### 3.4 Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“

In diesem Menu tragen Sie die Bezeichnungen für die RW ein und wählen den entsprechenden Leistungserbringer aus.

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>&lt; Blättern</b>	Sprung zum Untermenu RW 21 - 30
<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>LE Stamm</b>	Sprung zum Untermenu LE Stamm
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>Export</b>	Exportiert die eingegebenen RW Daten in eine externe Datei um sie z.B. in eine neue Datei zu importieren.
<b>Import</b>	Importiert die RW Daten aus einer externen Datei (siehe auch Kapitel 6).
<b>Blättern &gt;</b>	Sprung zum Untermenu RW 11 - 20

**Abbildung 8**  
BAB-Tool  
Untermenu  
„Rettungswachen  
Stammdaten“

The screenshot displays the 'Rettungswachen Stammdaten' menu. At the top, a navigation bar contains the following buttons: '< Blättern', 'Sichern', 'LE Stamm', 'Hauptmenu', 'Export', 'Import', and 'Blättern >'. Below this, the title bar reads '• Rettungswachen Stammdaten 1 •'. The main area contains a table with 10 rows, each representing a 'RW' (Rettungswache). Each row has two columns: a text input field for the name and a dropdown menu for the 'Leistungserbringer' (Service Provider). All dropdown menus are currently set to 'LE 20'. The bottom of the window shows the text 'BAB-Tool RD Nds - Version 2\_06' on the left and '© ORGAKOM:' on the right.

Geben Sie in die Eingabefelder die Bezeichnung für die RW ein. Zusätzlich müssen Sie zu jeder RW eine LE Bezeichnung aus dem Untermenu „LE-Stammdaten“ auswählen. Diese Eingabe ist für die Aggregation und Zuordnung der BAB-Daten zu einzelnen Leistungserbringern im Tabellenblatt „LE BAB“ notwendig.

Das BAB-Tool ist für insgesamt 30 RW ausgelegt. Da das Untermenu jedoch nur für 10 RW Eingabemöglichkeiten ausweist, können Sie durch Klicken auf die Schaltflächen „< Blättern“ bzw. „Blättern >“ in der Auswahlleiste zu den Untermenüs „RW Stammdaten 2“ und „RW Stammdaten 3“ springen.

Bitte achten sie darauf, dass nur Rettungswachen gebucht werden, die in den RW-Stammdaten auch mit einer entsprechenden Rettungswachen-Bezeichnung versehen wurden. Die in den entsprechenden Feldern eingetragenen Platzhalter „RW 01“ etc. sind reine Platzhalter. Es empfiehlt sich, die Platzhaltertext in Felder die nicht benötigt werden zu löschen.

### 3.5 Untermenu „Versionshinweise“

In diesem Menu finden Sie wichtige Informationen zur jeweiligen Version des BAB-Tools, Informationen zum Service und zum Download.

**Abbildung 9**  
BAB-Tool  
Untermenu  
„Versionshinweise“



• Hauptmenu •		
Versionshinweise zum DV-BAB Rettungsdienst in Niedersachsen*)		
Aktuelle Version 2_06		
Zeile	Betreff	Beschreibung
1	33	34
701	Service-Informationen	<p>Das Programmtool BAB-RD wurde für die Rettungsdienstträger, die Leistungserbringer und die Rettungswachen in Niedersachsen entwickelt.</p> <p>Es ist ein komplexes System, das auf Microsoft Excel aufsetzt. Voraussetzung für die Anwendung ist ein Betriebssystem Microsoft Windows XP oder höher, oder Apple OS X, sowie eine User-Lizenz für Microsoft Excel 2003 oder höher.</p> <p>ORGAKOM Analyse + Beratung GmbH Im Ermlisgrund 20-24 76337 Waldbronn</p> <p>Telefon 07243 / 5646-10 oder 07243 / 5646-0 Telefax 07243 / 5646-24 e-mail BAB.Service@orgakom.biz</p>
702	Download	<p><a href="#">Klicken Sie hier um die Internet-Download-Seite zum herunterladen der jeweils aktuellen Version von DV-BAB RD Niedersachsen aufzurufen.</a></p>


### 3.6 Funktionstaste „Online-Benutzerhandbuch“

Zur Nutzung dieser Taste ist es erforderlich, dass Sie über einen online-Zugang in das Internet verfügen. Ausserdem muss auf Ihrem Computer ein pdf-Reader installiert sein. Nach Betätigung dieser Taste verbindet sich Ihr Computer via Internet mit dem ORGAKOM-Server und lädt die jeweils aktuelle Fassung dieses Handbuches als Download, öffnet den pdf-Reader und bringt das Handbuch zur Anzeige. Bitte beachten Sie, dass je nach Geschwindigkeit Ihres Internet-Zugangs für den Download 2 bis 3 Minuten Zeit erforderlich sind. Es empfiehlt sich deshalb eine aktuelle Version des Benutzerhandbuches im gleichen Verzeichnis wie das BAB-Tool zu speichern und dann bei Bedarf es dort manuell aufzurufen und offline zu benutzen.



### 3.7 Funktionstaste „Versions-Download“

Zur Nutzung dieser Taste ist es erforderlich, dass Sie über einen online-Zugang in das Internet verfügen. Nach Betätigung dieser Taste wird Ihr Internet-Browser aktiviert und die Download-Seite auf dem ORGA-KOM-Server aufgerufen. Hier können Sie dann die jeweils aktuellste Version des BAB-Tool downloaden.



## 4. Tabellenblätter


Über das Hauptmenu lassen sich die einzelnen Tabellenblätter (Tasten mit blauer Schriftfarbe) zur Eingabe und Darstellung des BAB, der Statistikdaten, von Kennzahlen und Anmerkungen aufrufen. Außerdem kann das Tabellenblatt zur Berechnung der Entgelte aufgerufen werden.

Die Beschreibung der Tabellenblätter beginnen wir mit dem Tabellenblatt „RW BAB“ als unterste Eingabeebene.


Eine Dateneingabe ist nur auf RW- und auf Träger-Ebene möglich. Alle anderen Tabellen dienen der Zusammenfassung und Darstellung der Daten. Hiervon ausgenommen ist natürlich das Tabellenblatt „RDB Entgelte“ um spezifische Eintragungen für die Berechnung der Benutzungsentgelte vornehmen zu können.

Die Tabellenblätter sind so gestaltet, dass nur in Zellen, die weiß unterlegt sind, Daten eingegeben werden können. Die Eingabe hat jeweils in Ganzzahlen (ohne Komma und ohne Tausenderpunkte) zu erfolgen. Texteingaben sind außer in den Anmerkungstabellen nicht zulässig und werden in den Additionen nicht berücksichtigt. Texteingaben werden in den Zellen linksbündig dargestellt.

Die einzugebenden Daten können auch aus Vorlagen oder anderen Excel-Tabellen kopiert und dann über den Befehl „Werte einfügen“ aus der Excel-Symbolleiste eingefügt werden, nachdem die Zelle selektiert wurde, in welche der Wert eingefügt werden soll. Den gleichen Effekt erreicht

man durch Betätigung des Zeichens  am rechten Rand der Auswahlleiste in Tabellenblättern mit Eingabemöglichkeit.

Formal können in die Eingabefelder auch Bezüge eingegeben werden. Wir raten von dieser Möglichkeit jedoch dringend ab, da sie immer die Verfügbarkeit der entsprechenden Bezugstabelle erfordern. Ist diese nicht mehr vorhanden, weil z.B. das BAB Tool z.B. an die Kostenträger weitergegeben wurde, werden die entsprechenden Werte im BAB-Tool u.U. nicht mehr angezeigt. In der Folge werden Berechnungen nicht mehr richtig vorgenommen und die Aussagen des BAB werden wertlos.

Selbstverständlich können interne Aggregationen oder Berechnungen auf externen Tabellenblättern z.B. in Excel erstellt werden. Die für den BAB relevanten Ergebnisse sollten jedoch stets nur über die Kopieren-Funktion  in das BAB-Tool übernommen werden.

Zur Aggregation der Zahlenwerte aus den Buchhaltungskonten sowie zur Anwendung und Berechnung der Umlageschlüssel gem. Anlage 3 der „Richtlinien für die Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten“ des Landesausschusses Rettungsdienst Niedersachsen, können eigene Tabellen oder auch das „Excel-Zuordnungstool zum BAB“ verwendet werden. Es handelt sich dabei aber stets um interne Dokumente die nicht Bestandteil des BAB sind bzw. werden.

Eine andere Möglichkeit der Datenübernahme besteht mittels der Exportfunktion. Diese Funktion wird ausführlich im Kapitel 6 beschrieben.

## 4.1 Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“

Dieses Tabellenblatt stellt die Eingabeebene für alle die RW (einschl. RW-Verwaltung) betreffenden BAB Daten dar.

Alle Tabellenblätter sind analog zu der Gestaltung der Menus, jeweils oben mit einer Auswahlleiste zum Aufrufen von Funktionen und zur Navigation versehen.

Die Kostenpositionen im Tabellenblatt entsprechen den Vorgaben des Landesausschusses „Rettungsdienst“.

Zur eindeutigen Beschreibung der Spalten und Zeilen sind diese im Tabellenblatt mit Ziffern versehen. Diese sind nicht identisch mit den Zeilen- und Spaltenkopfbezeichnungen aus Excel, sondern sind nach einer BAB-Tool-spezifischen Systematik aufgebaut.

**Abbildung 10**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
BAB“

Drucken • Sichern • Import • Export • Hauptmenu • RW Statistik • RW Anmerkungen • LE BAB

**Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst in Niedersachsen\*)**

Rettungswache: RW 01 für den Berichtszeitraum 01.01. - 31.12.2016

Zeile	Kostenarten	Summe	US	KZ	Hilfs-Kostenstellen				A-Kostenstellen	
					RTW	KTW	NEF	MZF	Ausbildung NotfallSan	Verwaltung
1	2	3	4	5	14	15	16	17	33	18
1	Personalkosten hauptamtlich	0	1		0	0	0	0	0	0
2	Personalkosten nebenamtlich	0	1		0	0	0	0	0	0
3	Personalkosten ehrenamtlich	0	1		0	0	0	0	0	0
4	Personalkosten FSJ & Bundesfrei.-D	0	1		0	0	0	0	0	0
5	Personalkosten Notarzt	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	0	0		0	0	0	0	0	0
7	Personalkosten Reinigungspersonal	0	2		0	0	0	0	0	0
8	Summe Personalkosten	0		ZS	0	0	0	0	0	0
9	Aus- und Fortbildungskosten	0	1		0	0	0	0	0	0
10	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal	0	1		0	0	0	0	0	0
11	Gesamt Personalnebenkosten	0		S	0	0	0	0	0	0
12	Mieten, Pachten	0	3		0	0	0	0	0	0
13	Nebenkosten / Energie	0	2		0	0	0	0	0	0
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	0	2		0	0	0	0	0	0
15	Gebäudeversicherung / Steuer	0	3		0	0	0	0	0	0
16	Gesamt Sachkosten Betriebsräume	0		S	0	0	0	0	0	0
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0	3		0	0	0	0	0	0
18	Betriebsräume Instandhaltung	0	3		0	0	0	0	0	0
19	Techn. Betriebsanlagen Instandhaltung	0	3		0	0	0	0	0	0
20	Gesamt Instandhaltung	0		S	0	0	0	0	0	0
21	Betriebsstoffe	0	4		0	0	0	0	0	0
22	Reparatur / Wartung KFZ	0	4		0	0	0	0	0	0
23	Reparatur Unfallschaden	0	4		0	0	0	0	0	0
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0	2		0	0	0	0	0	0
58	Finanzerträge	0	2		0	0	0	0	0	0
59	Versicherungsleistungen	0	4		0	0	0	0	0	0
60	Sonstige Einnahmen	0	2		0	0	0	0	0	0
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0	3		0	0	0	0	0	0
62	Gesamt Abzüge	0		S	0	0	0	0	0	0
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	0			0	0	0	0	0	0

\*) Gemäß Kostenrichtlinien

Abbildung 11  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
BAB“  
Auswahlleiste



In der Auswahlleiste können Sie auswählen:

**Drucken**

Ausdruck des Tabellenblatts „RW BAB“

**Sichern**

Führt eine Datensicherung durch

**Import**

Importiert die BAB Daten einer RW aus einer externen Datei (siehe auch Import / Export).

**Export**

Exportiert die BAB Daten einer RW in eine externe Datei (siehe auch Kapitel 6).

**Hauptmenu**

Sprung zum Hauptmenu

**RW Statistik**

Sprung zum Tabellenblatt „RW Statistik“

**RW Anmerkungen**

Sprung zum Tabellenblatt  
„RW Anmerkungen“

**LE BAB**

Sprung zum Tabellenblatt „LE BAB“



Werte aus der Zwischenablage einfügen

Entsprechend der Vorgaben des Landesausschusses „Rettungsdienst“ sind einzelne Kostenpositionen mit Kurzanmerkungen versehen. Durch

Ansteuern der roten Markierungen neben dem Text der Kostenarten mit der Maus wird der entsprechende Anmerkungstext sichtbar.

Abbildung 12  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
Statistik“

Zelle	Kostenarten	Summe	US	KZ	RTW	KTW	NEF	MZF	A-Kat
1	Personalkosten hauptamtlich	0	1		0	0	0	0	0
2	Personalkosten nebenamtlich	0	1		0	0	0	0	0
3	Personalkosten ehrenamtlich	0	1		0	0	0	0	0
4	Personalkosten FSJ & Bundesfreiwilligendienst	0	1		0	0	0	0	0
5	Personalkosten Notarzt	0	1		0	0	0	0	0
6	Personalkosten "kleine Verwaltung"	0	2		0	0	0	0	0
7	Personalkosten Reinigungspersonal	0	2		0	0	0	0	0
8	Summe Personalkosten	0	25		0	0	0	0	0
9	Aus- und Fortbildungskosten	0	1		0	0	0	0	0
10	sonstige Sach- / Nebenkosten Personal	0	1		0	0	0	0	0
11	Gesamt Personalkosten	0	5		0	0	0	0	0
12	Mieten, Pachten	0	3		0	0	0	0	0
13	Nebenkosten / Energie	0	2		0	0	0	0	0

Eintragungen vorgenommen werden. Über das Auswahlfeld „Rettungswache“ im Tabellenkopf wird die jeweilige RW ausgewählt, für die BAB Daten eingegeben werden sollen.

Eintragungen können nur in die „weißen“ Zellen erfolgen, in andere Felder oder Zellen können keine

Die Eingabespalten sind untergliedert nach Hilfskostenstellen sowie nach Allgemeinen Kostenstellen (A-Kostenstellen).

Die Hilfskostenstellen RTW, KTW, NEF und MZF dienen der späteren Berechnung der verursachungsgerechten Gebühren (siehe hierzu auch die Ziffern 4.9.1 bis 4.9.4).

Die Bebuchung der Hilfskostenstelle kann mit Hilfe von Umlageschlüsseln (siehe Kostenrichtlinie Anlage3) erfolgen. Die Umlageschlüssel dienen der Verteilung der Kosten auf die Hilfskostenstellen, soweit sie dort nicht direkt zuordnungsfähig sind. Generell sind die Kosten möglichst direkt zuzuordnen. Die Kostenzuordnung mittels Umlageschlüssel erfolgt nur dann hilfsweise, wenn eine Direktzuordnung im Einzelfall nicht möglich ist.

Die Bebuchung der allgemeinen Kostenstellen muss stets direkt erfolgen.

Der Allgemeinen Kostenstelle „Ausbildung Notfallsanitäter“ dürfen nur die Ausbildungskosten für Notfallsanitäter entsprechend der vom Landesausschuss Rettungsdienst festgelegten Rahmenbedingungen und Berechnungsmuster ausgewiesen werden. Auf das nachstehend dargestellte Formblatt wird verwiesen.

Rettungsdienstbereich:						Kalenderjahr:				
Ausbildung zum Notfallsanitäter	Bezugsgröße	1. Ausbildungsjahr	2. Ausbildungsjahr	3. Ausbildungsjahr	Gesamt	Durchschnitt p.a.	Durchschnitt pro Monat	Jahresgesamtkosten (p. Mon. x Schüler-Monate)	Zuordnung BAB Zeile Nr.	
Ausbildungsvergütung monatlich	Tarif									
Ausbildungsvergütung p.a.		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	
Nebenkosten Arbeitgeber (z.B. BG / SV) % Aufschlag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	
<b>Personalkosten</b>	<b>€ p.a.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
Bekleidung	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28	
Betriebsarzt / Eingangsuntersuchung / Impfung	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	
Sachkosten pro Schüler	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	
Versicherungen	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39	
<b>Personalebenkosten</b>	<b>€ p.a.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
Schulgeld	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	
Prüfungsgebühr	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	
Fahrsicherheitstraining	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	
Fachpraxiskosten Krankenhaus (€ p.a.)	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9	
Praxisanleiterfreistellung (AG-Personalkosten p.a.)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Praxisanleiterfreistellung je Schüler (%-VK)	4,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1	
Sonstiges	Person				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10	
<b>Ausbildungskosten</b>	<b>€ p.a.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Bruttogesamtkosten</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Kostenabzüge</b>										
Rettungssanitäter (AG Personalkosten p.a.)										
Rettungssanitäter / Kompensationsanteil	30,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
<b>Kompensationserträge Fahrdienst</b>	<b>€ p.a.</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	1	
<b>Nettogesamtkosten</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		
In der Tabelle sind nur die grün unterlegten Felder auszufüllen!	Hinweise	Anzahl der Schüler je Monat				Anzahl der Schüler je Monat				
		Monat	Anzahl Schüler	Monat	Anzahl Schüler				Summe Schüler-Monate	
		Januar		Juli					0	
		Februar		August						
		März		September						
		April		Oktober						
		Mai		November						
		Juni		Dezember						

## 4.2 Tabellenblatt „Rettungswachen Statistik“

In diesem Tabellenblatt werden die statistischen Daten für jede RW eingegeben. Die einzelnen Positionen im Tabellenblatt entsprechen den Vorgaben des Landesausschusses „Rettungsdienst“.

Über das Auswahlfeld „Rettungswache“ im Tabellenkopf wird die jeweilige Rettungswache ausgewählt, für die Statistik-Daten eingegeben werden sollen.

Es können im Tabellenblatt nur die weiß unterlegten Zellen mit Eingaben beschrieben werden.

**Abbildung 13**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
Statistik“  
Auswahlleiste


Drucken • Sichern • Export • Hauptmenu • RW BAB • RW Anmerkungen

**Leistungsdaten für den BAB Rettungsdienst in Niedersachsen\*)**

Rettungswache RW 01
für den Berichtszeitraum Leerfeld

Zeile	Summe	Hilfs-Kostenstellen				
	Insgesamt	RTW	KTW	NEF	MZF	
1	2	3	14	15	16	17
<b>Rettungsdienststruktur</b>						
101 Anzahl Rettungsmittel	0	0	0	0	0	
103 Vorhaltestunden pro Jahr	0	0	0	0	0	
105 Jahresstunden Einsatzpersonal	0	0	0	0	0	
107 Jahresstunden Notärzte	0	0	0	0	0	
<b>Leistungsdaten</b>						
109 Einsätze insgesamt (117+120+123)	0	0	0	0	0	
111 Fehleinsätze	0	0	0	0	0	
114 Einsätze abrechenbar für Entgeltkalk.	0	0	0	0	0	
117 Einsätze Notfallrettung	0	0	0	0	0	
120 Einsätze Krankentransport	0	0	0	0	0	
123 Einsätze Notarztdienst	0	0	0	0	0	
126 Kilometer (131+134+137)	0	0	0	0	0	
128 Einsatz-Km abrechenbar für Entgeltkalk.	0	0	0	0	0	
131 Kilometer Notfallrettung	0	0	0	0	0	
134 Kilometer Krankentransport	0	0	0	0	0	
137 Kilometer Notarztdienst	0	0	0	0	0	
140 Einsatzdauer in Minuten ø pro Einsatz	0	0	0	0	0	

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „RW Statistik“
<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>Export</b>	Exportiert die Statistik-Daten einer RW in eine externe Datei (siehe auch Kapitel 6).
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>RW BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW BAB“
<b>RW Anmerkungen</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW Anmerkungen“
	Werte aus der Zwischenablage einfügen

Für alle aus den BAB-Zahlen sich ergebenden Berechnungen sind korrekte und vollständige Angaben im Bereich der RW-Statistik unerlässlich. Es sind daher alle weiß unterlegten Felder auszufüllen, soweit die jeweilige Rettungsmittelart relevant bzw. im Rettungswachen BAB mit Kosten hinterlegt ist.

### 4.3 Tabellenblatt „Rettungswachen Anmerkungen“

In diesem Tabellenblatt können individuelle Anmerkungen z.B. zur Erläuterung bestimmter Kostenpositionen im RW BAB oder in der RW Statistik vorgenommen werden.

Das Tabellenblatt hat drei Spalten:

- Spalte „1“ Hier wird für jede beschriebene Zeile in der Spalte „Betreff“ eine neue fortlaufende Nummer vergeben.
- Spalte „23“ Dies ist die Betreffzeile und hier ist ein kurzer Betreff für den Texteintrag vorzunehmen, z.B. „Betriebsstoffe“ wenn dazu Anmerkungen geschrieben werden.
- Spalte „24“ Dies ist die Spalte für den eigentlichen Texteintrag. Die Zeile ist so formatiert, dass über das gleichzeitige drücken der Tasten „Alt + Return“ ein Zeilenumbruch eingefügt werden kann.

**Abbildung 14** BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
Anmerkungen“

Drucken • Sichern • Export • Hauptmenu • RW BAB • RW Statistik

**Anmerkungen für zum BAB Rettungsdienst in Niedersachsen**

Rettungswache: RW 01 für den Berichtszeitraum Versions-Nr.

Zeile	Betreff	Text
1	23	24


(Zeilenumbruch mit "Alt" + "Return")

1401

**Abbildung 15**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
Anmerkungen“  
Auswahlleiste



**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „RW Anmerkungen“
<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>Export</b>	Exportiert die Anmerkungen zu einer RW in eine externe Datei (siehe auch Kapitel 6).
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>RW BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW BAB“
<b>RW Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW Statistik“
	Werte aus der Zwischenablage einfügen

Die Zeilenhöhe in den Feldern passt sich automatisch der Textspalte an. Über das gleichzeitige Drücken der Tasten "Alt + Return" kann innerhalb eines Textes ein Zeilenumbruch gesetzt werden.

Es wird automatisch eine neue Zeilennummer generiert, sobald in der Spalte „Betreff“ eine Eintragung vorgenommen wird.

Zur besseren Darstellung der Anmerkungen empfehlen wir am Ende einer Eintragung in der Spalte "Text" einen zusätzlichen Zeilenumbruch durch Drücken der Tasten "Alt + Return" einzufügen.

Bitte beachten Sie, dass pro Zeile nicht mehr als 10 Textzeilen eingetragen werden sollten. Bei längeren Texten in die darunter liegende Zeile klicken und den Text dort fortsetzen. Solange keine Eintragung in der Spalte "Betreff" vorgenommen wird, wird auch keine neue Zeilennummer vergeben.

#### 4.4 Tabellenblatt „Träger BAB“

Dieses Tabellenblatt stellt die Eingabeebene für die Daten des Rettungsdienstträgers dar. Als Kostenstellen sind „Rettungsleitstelle“, „ÖEL“ und „Träger-Verwaltung“ vorgesehen.

Die Kostenpositionen im Tabellenblatt entsprechen den Vorgaben des Landesausschusses „Rettungsdienst“.

In Aufbau und Funktion entspricht dieses Tabellenblatt dem Tabellenblatt „RW BAB“.

**Abbildung 16**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Träger BAB“

Drucken • Sichern • Träger Statistik • Hauptmenu • Träger Anmerkungen • RDB BAB

**Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst in Niedersachsen\*)**

###

Zeile	Kostenarten	Sume	US	KZ	Allgemeine Kostenstellen			
					Rettungsleitstelle	ÖEL	Großschadensereignis	Träger-Verwaltung
1	2	3	4	5	19	20	21	22
1	Personalkosten hauptamtlich	0	0		0	0	0	0
2	Personalkosten nebenamtlich	0	0		0	0	0	0
3	Personalkosten ehrenamtlich	0	0		0	0	0	0
4	Personalkosten FSJ & Bundesfrei.-D	0	0		0	0	0	0
5	Personalkosten Notarzt	0	0		0	0	0	0
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	0	0		0	0	0	0
7	Personalkosten Reinigungspersonal	0	0		0	0	0	0
8	Summe Personalkosten	0		ZS	0	0	0	0
9	Aus- und Fortbildungskosten	0	0		0	0	0	0
10	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal	0	0		0	0	0	0
11	Gesamt Personalnebenkosten	0		S	0	0	0	0
12	Mieten, Pachten	0	0		0	0	0	0
13	Nebenkosten / Energie	0	0		0	0	0	0
54	AfA für GWG	0	0		0	0	0	0
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	0		S	0	0	0	0
56	Bruttogesamtkosten	0		ZS	0	0	0	0
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0	0		0	0	0	0
58	Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
59	Versicherungsleistungen	0	0		0	0	0	0
60	Sonstige Einnahmen	0	0		0	0	0	0
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0	0		0	0	0	0
62	Gesamt Abzüge	0		S	0	0	0	0
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	0			0	0	0	0

\*) Gemäß Kostenrichtlinien


Als direkt zu bebuchende Allgemeine Kostenstelle sind beim Träger-BAB vorgesehen Rettungsleitstelle, ÖEL, Großschadenereignis und Träger-Verwaltung.

Bezüglich der jeweils hier auszuweisenden Aufwendungen wird auf die Regelungen in den Richtlinien für die Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten des Landesausschusses Rettungsdienst Niedersachsen verwiesen.

**Abbildung 17**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Rettungswachen  
Träger-BAB“  
Auswahlleiste



#### In der Auswahlleiste können Sie auswählen:

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „Träger BAB“
<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>Träger Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „Träger Statistik“
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>Träger-Anmerkungen</b>	Sprung zum Tabellenblatt „Träger Anmerkungen“
<b>RDB BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“
	Werte aus der Zwischenablage einfügen

## 4.5 Tabellenblatt „Träger Statistik“

In diesem Tabellenblatt sind die Personalstunden der Rettungsleitstelle, sowie die durchschnittlichen Einsatzdauern für Notfalleinsätze, Krankentransporte und Notarzteinsätze einzutragen. Die anderen dargestellten Daten errechnen sich aus den Eingaben in der RW Statistik.

**Abbildung 18**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Träger Statistik“


Sichern • Träger BAB • Hauptmenu • Träger Anmerkungen • RDB BAB 

---

**Leistungsdaten für den BAB Rettungsdienst in Niedersachsen\*)**  
####

Zeile	Summe	Hilfs-Kostenstellen				
	Insgesamt	RTW	KTW	NEF	MZF	
1	2	3	14	15	16	17
<b>Leistungsdaten Rettungsleitstelle</b>						
145 Einsätze Notfallrettung	0	0	0	0	0	
146 Anteil in %	0,0%					
147 Einsätze Krankentransport	0	0	0	0	0	
148 Anteil in %	0,0%					
149 Einsätze Notarztdienst	0	0	0	0	0	
150 Anteil in %	0,0%					
154 Personalstunden Anteil Rettungsdienst	0					
155 ø Einsatzdauer Notfalleinsatz	0					
156 ø Einsatzdauer Krankentransport	0					
157 ø Einsatzdauer Notarzteinsatz	0					

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>Träger BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „Träger BAB“
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>Träger Anmerkungen</b>	Sprung zum Tabellenblatt „Träger Anmerkungen“
<b>RDB BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“
	Werte aus der Zwischenablage einfügen

## 4.6 Tabellenblatt „Träger Anmerkungen“

In diesem Tabellenblatt können individuelle Anmerkungen z.B. zur Erläuterung bestimmter Kostenpositionen im Träger BAB oder in der Träger Statistik vorgenommen werden.

Das Tabellenblatt entspricht in seiner Funktionalität dem in Kapitel 4.3 beschriebenen Tabellenblatt „RW Anmerkungen“.

**Abbildung 19**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Träger  
Anmerkungen“

Zeile	Betreff	Text
1	23	24
		33401

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

**Drucken**

Ausdruck des Tabellenblatts  
„Träger Anmerkungen“

**Sichern**

Führt eine Datensicherung durch

**Hauptmenu**

Sprung zum Hauptmenu

**Träger BAB**

Sprung zum Tabellenblatt „Träger BAB“

**Träger Statistik**

Sprung zum Tabellenblatt „Träger Statistik“



Werte aus der Zwischenablage einfügen

Es wird automatisch eine neue Zeilennummer generiert, sobald in der Spalte Betreff eine Eintragung vorgenommen wird.

Zur besseren Darstellung der Anmerkungen empfehlen wir am Ende einer Eintragung in der Spalte "Text" einen zusätzlichen Zeilenumbruch durch Drücken der Tasten "Alt + Return" einzufügen.

Bitte beachten Sie, dass pro Zeile nicht mehr als 10 Textzeilen eingetragen werden sollten. Bei längeren Texten in die darunter liegende Zeile klicken und den Text dort fortsetzen. Solange keine Eintragung in der Spalte "Betreff" vorgenommen wird, wird auch keine neue Zeilennummer vergeben.

## 4.7 Tabellenblatt „Leistungserbringer BAB“

In diesem Tabellenblatt werden die BAB Daten der dem Leistungserbringer im Untermenü „Rettungswachen Stammdaten“ zugeordneten Rettungswachen aggregiert und dargestellt. Eintragungen sind in diesem Tabellenblatt nicht möglich. Es bietet aber eine Übersicht über die Gesamtkosten, die bei einem Leistungserbringer für seine Rettungswachen einschl. der Allgemeinen Kostenstelle „Verwaltung“ entstehen. Über das Auswahlfeld kann der Leistungserbringer ausgewählt werden.

**Abbildung 20**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Leistungserbringer  
BAB“

Drucken • RW BAB • Hauptmenu • LE Statistik • RDB BAB										
<b>Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst in Niedersachsen*)</b>										
Leistungserbringer:		LE 01		für den Berichtszeitraum 01.01. - 31.12.2016						
Zeile	Kostenarten	Summe	US	KZ	Hilfs-Kostenstellen				A-Kst	
					RTW	KTW	NEF	MZF	Ausbildung NotfallSan	Verwaltung
1	2	3	4	5	14	15	16	17	23	18
1	Personalkosten hauptamtlich	0	1		0	0	0	0	0	0
2	Personalkosten nebenamtlich	0	1		0	0	0	0	0	0
3	Personalkosten ehrenamtlich	0	1		0	0	0	0	0	0
4	Personalkosten FSJ & Bundesfreiwi.-D	0	1		0	0	0	0	0	0
5	Personalkosten Notarzt	0	0		0	0	0	0	0	0
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	0	0		0	0	0	0	0	0
7	Personalkosten Reinigungspersonal	0	2		0	0	0	0	0	0
8	Summe Personalkosten	0		ZS	0	0	0	0	0	0
9	Aus- und Fortbildungskosten	0	1		0	0	0	0	0	0
10	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal	0	1		0	0	0	0	0	0
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	0		S	0	0	0	0	0	0
56	Bruttogesamtkosten	0		ZS	0	0	0	0	0	0
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0	2		0	0	0	0	0	0
58	Finanzerträge	0	2		0	0	0	0	0	0
59	Versicherungsleistungen	0	4		0	0	0	0	0	0
60	Sonstige Einnahmen	0	2		0	0	0	0	0	0
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0	3		0	0	0	0	0	0
62	Gesamt Abzüge	0		S	0	0	0	0	0	0
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	0			0	0	0	0	0	0

\*) Gemäß Kostenrichtlinien

In der Auswahlleiste können Sie auswählen:

**Drucken**

Ausdruck des Tabellenblatts „LE BAB“

**RW BAB**

Sprung zum Tabellenblatt „RW BAB“

**Hauptmenu**

Sprung zum Hauptmenu

**LE Statistik**

Sprung zum Tabellenblatt „LE Statistik“

**RDB BAB**

Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“

## 4.8 Tabellenblatt „Leistungserbringer Statistik“

In diesem Tabellenblatt werden die Statistik Daten der dem Leistungserbringer im Untermenu „RW Stammdaten“ zugeordneten Rettungswachen aggregiert und dargestellt. Eintragungen sind in diesem Tabellenblatt nicht möglich. Es bietet aber eine Übersicht über die Statistik-Daten die bei einem Leistungserbringer für seine Rettungswachen hinterlegt sind. Über das Auswahlfeld kann der Leistungserbringer ausgewählt werden.

**Abbildung 21**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„Leistungserbringer  
Statistik“

Drucken • LE BAB • Hauptmenu • RW Statistik • RDB Statistik

### Leistungsdaten für den BAB Rettungsdienst in Niedersachsen\*)

Leistungserbringer:  für den Berichtszeitraum Leerfeld

Zeile	Summe	Hilfs-Kostenstellen			
	Insgesamt	RTW	KTW	NEF	MZF
1	2	3	14	15	16
I. Rettungsdienststruktur					
101 Anzahl Rettungsmittel	0	0	0	0	0
102 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%
103 RM-Vorhaltestunden	0	0	0	0	0
104 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%
105 Jahresstunden Einsatzpersonal	0	0	0	0	0
106 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%
107 Jahresstunden Notärzte	0	0	0	0	0
108 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

**Drucken**

Ausdruck des Tabellenblatts „LE BAB“

**LE BAB**

Sprung zum Tabellenblatt „LE BAB“

**Hauptmenu**

Sprung zum Hauptmenu

**RW Statistik**

Sprung zum Tabellenblatt „RW Statistik“

**RDB Statistik**

Sprung zum Tabellenblatt „RDB Statistik“

## 4.9 Tabellenblatt „RDB BAB“

In diesem Tabellenblatt werden die BAB-Daten aller Rettungswachen sowie der Träger-Verwaltung einschließlich der ÖEL, der Rettungsleitstelle und der Großschadensereignisse zusammengefasst. Der RDB BAB dokumentiert alle Aufwendungen, die für den Rettungsdienst im jeweiligen Rettungsdienstbereich innerhalb eines Kalenderjahres angefallen sind. Außerdem werden in diesem Tabellenblatt die entstandenen Kosten sog. Hauptkostenstellen, d.h. Notfallrettung, Qualifizierter Krakentransport und Notarztdienst zugeordnet. Schließlich dienen die Daten aus dem RDB BAB zur Ermittlung der Benutzungsentgelte für den Rettungsdienst.

**Abbildung 22**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„RDB BAB“

Drucken • Export • Anmerkungen • RDB Statistik • RDB Entgelte • Hauptmenu • RDB Kennzahlen • Träger BAB • LE BAB • RW BAB

Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst in Niedersachsen\*)

####

Zeile	Kostenarten	Summe	Hauptkostenstellen			Hilfskostenstellen				Allgemeine Kostenstellen					
			Notfall- rettung	Qualifizierter KTP	Notarzt- dienst	RTW	KTW	NEF	MZF	Ausbildung NotfallSan	Verwaltung	Rettungs- leitstelle	ÖEL	Groß- schadens- ereignis	Träger- Verwaltung
1	2	3	6	7	8	14	15	16	17	33	18	19	20	21	22
1	Personalkosten hauptamtlich	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Personalkosten nebenamtlich	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Personalkosten ehrenamtlich	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Personalkosten FSJ & Bundesfrei.-D	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Personalkosten Notarzt	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Personalkosten Reinigungspersonal	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe Personalkosten	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Aus- und Fortbildungskosten	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	sonstige Sach-/Nebenkosten Personal	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Gesamt Personalnebenkosten	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Mieten, Pachten	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nebenkosten / Energie	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Gebäudeversicherung / Steuer	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamt Sachkosten Betriebsräume	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Betriebsräume Instandhaltung	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Techn. Betriebsanlagen Instandhaltung	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Gesamt Instandhaltung	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Betriebsstoffe	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Reparatur / Wartung KFZ	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Reparatur Unfallschaden	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Versicherung / Steuer KFZ	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Bruttogesamtkosten	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Finanzerträge	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Versicherungsleistungen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Sonstige Einnahmen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Gesamt Abzüge	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Zuordnung zur H-Kst Notfallrettung	0	0			0			0	0					
65	Zuordnung zur H-Kst Qual. KTP	0		0			0			0					
66	Zuordnung zur H-Kst Notarztdienst	0			0			0							
67	Verrechnung Notfallrettung durch KTW	0	0	0											
68	Verrechnung KTP durch RTW	0	0	0											
69	Aufteilung Verwaltung	0	0	0	0						0				
70	Aufteilung Rettungsleitstelle	0	0	0	0							0			
71	Aufteilung ÖEL	0	0	0	0								0		
72	Aufteilung Großschadensereignis	0	0	0	0									0	
73	Aufteilung Trägerverwaltung	0	0	0	0										0
74	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Vortragbares Betriebsergebnis	0	0	0	0										
76	Aus Entgelten zu decken:	0	0	0	0										

\* Gemäß Kostenschnittlinien

\*) Gemäß Kostenrichtlinien

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „RDB BAB“
<b>Export</b>	Exportiert den RDB BAB in eine externe Datei (siehe auch Kapitel 6).
<b>Anmerkungen</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Anmerkungen“
<b>RDB Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Statistik“
<b>RDB Entgelte</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Entgelte“
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>RDB Kennzahlen</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Kennzahlen“
<b>Träger BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „Träger BAB“
<b>LE BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „LE BAB“
<b>RW BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW BAB“

### 4.9.1 Hauptkostenstellen

Im RW BAB sind die Kosten nach Hilfskostenstellen (RTW, KTW, NEF, MZF) und die Allgemeine Kostenstellen Verwaltung und Ausbildung Notfallsanitäter gegliedert. Im Träger BAB nach Rettungsleitstelle, ÖEL, Großschadensereignis und Träger-Verwaltung.

Der RDB BAB fasst die in den Tabellenblättern „RW BAB“ und „Träger BAB“ eingegebenen Kostendaten zusammen. Insbesondere für die Berechnung der Benutzungsentgelte müssen die erfassten Kosten den sogenannten „Hauptkostenstellen“ (Notfallrettung, Qualifizierter Krankentransport, Notarztdienst) zugeordnet werden. Dies geschieht automatisch nach denen vom Landesausschuss „Rettungsdienst“ vorgegebenen Algorithmen. Zum Verständnis und vor allem zur Nachvollziehbarkeit werden die Berechnungsvorgänge nachstehend beschrieben.

### 4.9.2 Zuordnung der Hilfskostenstellen zu den Hauptkostenstellen

**Hilfskostenstelle RTW:** Alle unter der Hilfskostenstelle „RTW“ ausgewiesenen Kosten (Zeile 63, Spalte 14) werden in der Zeile 64, Spalte 6 der Hauptkostenstelle „Notfallrettung“ zugeordnet.

**Hilfskostenstelle KTW:** Alle unter der Hilfskostenstelle „KTW“ ausgewiesenen Kosten (Zeile 63, Spalte 15) werden in der Zeile 65, Spalte 7 der Hauptkostenstelle „Qualifizierter KTP“ zugeordnet.

**Hilfskostenstelle NEF:** Alle unter der Hilfskostenstelle „NEF“ ausgewiesenen Kosten (Zeile 63, Spalte 16) werden in der Zeile 66, Spalte 8 der Hauptkostenstelle „Notarztdienst“ zugeordnet.

**Hilfskostenstelle MZF:** Die unter der Hilfskostenstelle „MZF“ ausgewiesenen Kosten (Zeile 63, Spalte 17) werden entsprechend dem nachstehend dargestellten Berechnungsmodell auf die Hauptkostenstellen „Notfallrettung“ und „Qualifizierter Krankentransport“ aufgeteilt und in Zeile 64, Spalte 6, bzw. Zeile 65, Spalte 7 zu den dort bereits aus der Umrechnung der Hilfskostenstellen RTW bzw. KTW ermittelten Werten hinzuaddiert.

**Abbildung 23**  
BAB-Tool  
Beispiel  
Verrechnung MZF  
auf Notfallrettung  
und qKTP

Beispiel Verrechnung MZF auf Notfallrettung und KTP *)		
Text	Beispiel	Herleitung / Berechnung
<b>Eingangsdaten</b>		
Gesamtkosten für MZF	500.000	aus Zeile 63, Spalte 13
Stunden Vorhaltung MZF	8.760	aus RDB Statistik, Zeile 103, Spalte 13
Einsätze im KTP durch MZF	750	aus RDB Statistik, Zeile 120, Spalte 13
Einsatzdauer je KTP in Minuten ø	70	aus RDB Statistik, Zeile 140, Spalte 11
<b>Zwischenrechnung</b>		
MZF-Gesamteinsatzdauer für KTP in Min.	52.500	$750 \times 70$
MZF-Gesamteinsatzdauer für KTP in Std.	875	$52.500 / 60$
Anteil an MZF-Gesamtvorhaltung in %	10%	$(875 \times 100) / 8.760$
<b>Verrechnung</b>		
Sollauslastung für KTW (Richtwert)	70%	Richtwert des Landesausschusses NDS
Hochrechnung Gesamtvorhaltungsdauer	1.250	$(100 \times 875) / 70$
Anteil für Vorhaltung KTP in %	14,27%	$(1.250 \times 100) / 8.760$
Kostenanteil KTP	71.350	$(500.000 \times 14,27) / 100$
Kostenanteil Notfallrettung	428.650	$500.000 - 71.350$

\*) mit KTP ist hier grundsätzlich der qualifizierte Krankentransport gemeint.

#### 4.9.3 Verrechnung zwischen Hauptkostenstellen

Um eine verursachungsgerechte Aufteilung der Gesamtkosten auf die Hauptkostenstellen zu erhalten, sind zwischen den Hauptkostenstellen einzelne Verrechnungen (Abgrenzungen) erforderlich. Dies geschieht automatisch nach denen vom Landesausschuss Rettungsdienst vorgegebenen Algorithmen. Zum Verständnis und vor allem zur Nachvollziehbarkeit werden die Berechnungsvorgänge nachstehend beschrieben.

**Verrechnung Notfallrettung durch KTW (Zeile 67):** Basis für die Verrechnung sind die für einen KTW-Einsatz entstehenden Kosten, da der KTW den Einsatz nur „aushilfsweise“ bedient und somit keine Vorhaltekosten angerechnet werden können. Für durch KTW ausgeführte Notfallrettungseinsätze erfolgt in der Zeile 67 die Verrechnung. Hierzu werden zunächst die Kosten pro Krankentransport (Zeile 63, Spalte 7) durch die Gesamtanzahl der KTW-Einsätze (RDB Statistik Zeile 120, Spalte 15) dividiert. Dieser Kostenwert für einen einzelnen Krankentransport wird alsdann mit der Anzahl der, durch KTW durchgeführten Notfallrettungseinsätze (RDB Statistik Zeile 117, Spalte 15) multipliziert. Das Ergebnis wird als Kostenentlastung (-) in der Zeile 67, Spalte 7 in Abzug gebracht und gleichzeitig in Zeile 67, Spalte 6 der Hauptkostenstelle „Notfallrettung“ belastet (+).

**Verrechnung Qualifizierter Krankentransport durch RTW (Zeile 68):** Basis für die Verrechnung sind die für einen KTW-Einsatz entstehenden Kosten. Die Durchführung des Einsatzes erhöht die Auslastung des RTW, es können jedoch nur die Kosten geltend gemacht werden, die bei Einsatzdurchführung durch einen KTW auch entstanden wären. Für durch RTW ausgeführte Krankentransporte erfolgt in der Zeile 68 eine Verrechnung. Hierzu werden zunächst die Kosten pro Krankentransport (Zeile 63, Spalte 7) durch die Anzahl der KTW-Einsätze (RDB Statistik Zeile 120, Spalte 15) dividiert. Dieser Kostenwert für einen einzelnen Krankentransport wird alsdann mit der Anzahl der, durch RTW durchgeführten Krankentransporte (RDB Statistik Zeile 120, Spalte 14) multipliziert. Das Ergebnis wird als Kostenentlastung (-) in der Zeile 68, Spalte 6 in Abzug gebracht und gleichzeitig in Zeile 68, Spalte 7 der Hauptkostenstelle „Qualifizierter Krankentransport“ belastet (+).

#### 4.9.4 Verteilung der Allgemeinen Kostenstellen

Die in den Allgemeinen Kostenstellen „Ausbildung Notfallsanitäter“, „Verwaltung“, „Rettungsleitstelle“, „ÖEL“, „Großschadensereignis“ und „Träger-Verwaltung“ dargestellten Kosten sind auf die Hauptkostenstellen aufzuteilen. Dies geschieht automatisch nach vom Landesausschuss Rettungsdienst vorgegebenen Algorithmen. Zum Verständnis und vor allem zur Nachvollziehbarkeit werden die Berechnungsvorgänge nachstehend beschrieben.

**Aufteilung Ausbildung Notfallsanitäter (Zeile 69):** Die in Zeile 63, Spalte 33 ausgewiesenen Ausbildungskosten Notfallsanitäter, werden in Zeile 64 vollständig auf die Hauptkostenstelle Notfallrettung übertragen.

**Aufteilung Verwaltung (Zeile 64):** Die in Zeile 63, Spalte 18 ausgewiesenen Verwaltungskosten, werden auf die Hauptkostenstellen, prozentual nach den in der RDB Statistik Zeile 103 ausgewiesenen RM-Vorhaltestunden verteilt.

**Aufteilung Rettungsleitstelle (Zeile 70):** Die in Zeile 63, Spalte 19 ausgewiesenen Kosten der Rettungsleitstelle, werden entsprechend dem prozentualen Anteil der Einsätze Notfallrettung, Qualifizierter Krankentransport und Notarztdienst auf die Hauptkostenstellen verteilt.

**Aufteilung ÖEL (Zeile 71):** Die in Zeile 63, Spalte 20 ausgewiesenen Kosten der ÖEL, werden entsprechend dem prozentualen Anteil der Einsätze Notfallrettung und Notarztdienst auf die Hauptkostenstellen verteilt.

**Aufteilung Großschadensereignis (Zeile 72):** Die in Zeile 63, Spalte 21 ausgewiesenen Kosten der Großschadensereignisse, werden entsprechend dem prozentualen Anteil der Einsätze Notfallrettung und Notarztdienst auf die Hauptkostenstellen verteilt.

**Verteilung Träger Verwaltung (Zeile 73):** Die in Zeile 63, Spalte 22 ausgewiesenen Kosten der Träger-Verwaltung, werden auf die Hauptkostenstellen, prozentual nach den in der RDB Statistik Zeile 103 ausgewiesenen RM-Vorhaltestunden verteilt.

#### **4.9.5 Eingabe „Vortragbares Ergebnis....“**

Ein vortragbares Betriebsergebnis (Über- oder Unterdeckung) wird in der Zeile 75 eingetragen. Überdeckungen sind als negativer Wert einzugeben.

Die sich dann aus der Zeile 76 ergebenden Werte werden direkt in das Tabellenblatt RDB Entgelte übernommen.

## 4.10 Tabellenblatt „RDB Statistik“

In diesem Tabellenblatt werden die Statistik-Daten aller Rettungswachen sowie die Träger Statistik aggregiert und dargestellt. Eintragungen sind in diesem Tabellenblatt nicht möglich. Es bietet eine Übersicht über die gesamten Statistik-Daten des Rettungsdienstbereiches.

**Abbildung 24**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„RDB Statistik“

Drucken • RDB BAB • RDB Entgelte • Hauptmenu • RW Statistik • LE Statistik					
<b>Leistungsdaten für den BAB Rettungsdienst in Niedersachsen*)</b>					
####					
Zeile	Summe	Hilfskostenstellen			
	Insgesamt	RTW	KTW	NEF	MZF
1	2	3	14	15	16
17					
<b>I. Rettungsdienststruktur</b>					
101 Anzahl Rettungsmittel	0	0	0	0	0
102 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%
103 RM-Vorhaltestunden	0	0	0	0	0
104 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%
105 Jahresstunden Einsatzpersonal	0	0	0	0	0
106 Anteil in %	0%	0%	0%	0%	0%
<b>III. Rettungsleitstelle</b>					
145 Einsätze Notfallrettung	0	0	0	0	0
146 Anteil in %	0,0%				
147 Einsätze Krankentransport	0	0	0	0	0
148 Anteil in %	0,0%				
149 Einsätze Notarztdienst	0	0	0	0	0
150 Anteil in %	0,0%				
154 Personalstunden Anteil Rettungsdienst	0				
155 ø Einsatzdauer Notfalleinsätze	0				
156 ø Einsatzdauer Krankentransporte	0				
157 ø Einsatzdauer Notarzteinsätze	0				

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „RDB Statistik“
<b>RDB BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>RW Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW Statistik“
<b>LE Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „LE Statistik“
<b>Träger Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „Träger Statistik“

## 4.11 Tabellenblatt „RDB Anmerkungen“


In diesem Tabellenblatt können individuelle Anmerkungen z.B. zur Erläuterung bestimmter Kostenpositionen im RDB BAB oder in der RDB Statistik vorgenommen werden.

**Abbildung 25**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„RDB Anmerkungen“

Zeile	Betreff	Text
1	23	24

401

In der Auswahlleiste können Sie auswählen:

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „RDB Anmerkungen,,
<b>Sichern</b>	Führt eine Datensicherung durch
<b>RDB BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>RDB Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Statistik“
<b>LE BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „LE BAB“
<b>RW BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RW BAB“
	Werte aus der Zwischenablage einfügen

Die Zeilenhöhe in den Feldern passt sich automatisch der Textspalte an. Über das gleichzeitige Drücken der Tasten "Alt + Return" oder "Ctrl + Alt+ Return" kann innerhalb eines Textes ein Zeilenumbruch gesetzt werden.

## 4.12 Tabellenblatt „RDB Kennzahlen“

In diesem Tabellenblatt werden die vom Landesausschuss „Rettungsdienst“ vorgegebenen Kennzahlen dargestellt. Die Kennzahlen errechnen sich aus den eingegebenen BAB- und Statistikdaten.

Eine direkte Eingabe in das Tabellenblatt ist nicht möglich.

**Abbildung 26**  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„RDB Kennzahlen“

Drucken • Export • RDB BAB • Hauptmenu • RDB Statistik • RDB Anmerkungen						
Kennzahlen für den Rettungsdienst in Niedersachsen*)						
#####						
Zeile			Summe	Hauptkostenstellen		
			Insgesamt	NFR	KTP	Notarzt-Dienst Sonstige
1	2		3	14	15	16
501	1.1	Gesamtkosten / RM-Vorhaltestunden	0,00	0,00	0,00	0,00
502	1.2	Personalkosten / RM-Vorhaltestunden	0,00	0,00	0,00	0,00
503	1.3	Sachkosten / RM-Vorhaltestunden	0,00	0,00	0,00	0,00
504	1.4	Investitionskosten / RM-Vorhaltestunden	0,00	0,00	0,00	0,00
505	1.5	Gesamtkosten / Gesamteinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00
506	1.6	Personalkosten / Gesamteinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00
507	1.7	Sachkosten / Gesamteinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00
508	1.8	Investitionskosten / Gesamteinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00
509	1.9	Variable Kosten / Gesamteinsätze	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2.1	Gesamteinsätze / 1.000 EW	0,00	0,00	0,00	0,00
511	2.2	Gesamteinsätze Jahr	0	0	0	0
512	2.3	Zeit pro Einsatz in Minuten	0	0	0	0
513	2.4	RTW Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
514	2.4	RTW als KTW Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
515	2.4	MZF Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
516	2.4	MZF als KTW Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
517	2.4	KTW als RTW Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
518	2.4	KTW qual. KTP Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
519	2.4	Notarzt Einsatzzeit / Vorhaltezeit	0,00%			
520	3.1	Personalstunden RLS für RD	0			
521	3.2	Einsätze / Personalstunden RLS	0,00			
522	3.3	Kosten RLS / Personalstunden RLS	0,00			
523	3.4	Kosten RLS / Einwohner	0,00			
524	3.5	Kosten RLS / Gesamt-Einsätze	0,00			

**In der Auswahlleiste können Sie auswählen:**

<b>Drucken</b>	Ausdruck des Tabellenblatts „RDB Kennzahlen,,
<b>Export</b>	Exportiert eine spezielle Version der BAB Kennzahlen in eine externe Datei zum Datenaustausch mit anderen Rettungsdienst- bereichen (siehe auch Kapitel 6).
<b>RDB BAB</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“
<b>Hauptmenu</b>	Sprung zum Hauptmenu
<b>RDB Statistik</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Statistik“
<b>RDB Anmerkungen</b>	Sprung zum Tabellenblatt „RDB Anmerkungen“

### 4.13 Tabellenblatt „RDB Entgelte“

Mit diesem Tabellenblatt lässt sich aus den eingegebenen BAB- und Statistikdaten die Entgeltberechnung für den Rettungsdienstbereich vornehmen. Die Systematik der Entgeltberechnung wurde durch den Landesausschuss „Rettungsdienst“ vorgegeben. Berechnungen für die „Sons- tigen Hilfskostenstellen“ (D bis H) sind manuell vorzunehmen. In der

Abbildung 27  
BAB-Tool  
Tabellenblatt  
„RDB Entgelte“

Drucken • Sichern • RDB BAB • Hauptmenu • RDB Statistik • RDB Kennzahlen • Anmerkungen								
Entgeltberechnung für den BAB Rettungsdienst in Niedersachsen*)								
###								
	Erwartete Einsatz- leistung	Entgelt- berechnungs- grundlage	errechnete Entgelte	Entgelte zur Zeit	Änderung	Entgelte neu	Geplante Entgelte insgesamt	Anmerkungen
1	2	25	26	27	28	29	30	31
200 Entgelt-Gesamtsumme	--	0	--	--	--	--	0	
<b>A. Notfallrettung</b>								
201 Pauschale Notfallrettung	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
202 KM zu KM-Satz I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
203 KM zu KM-Satz II	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
204 KM zu KM-Satz III	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
205 Notfallrettung insgesamt		0					0	
<b>B. Qual. Krankentransport</b>								
206 Pauschale Qual. Krankentransport	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
207 KM zu KM-Satz I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
208 KM zu KM-Satz II	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
209 KM zu KM-Satz III	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210 Qual. Krankentransport insgesamt		0					0	
<b>C. Notarztdienst</b>								
211 Pauschale Notarztdienst	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
212 KM zu KM-Satz I	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
213 Notarztdienst insgesamt		0					0	

Auswahlleiste können Sie auswählen:

**Drucken**

Ausdruck des Tabellenblatts „RDB Entgelte“

**Sichern**

Führt eine Datensicherung durch

**RDB BAB**

Sprung zum Tabellenblatt „RDB BAB“

**Hauptmenu**

Sprung zum Hauptmenu

**RDB Statistik**

Sprung zum Tabellenblatt „RDB Statistik“

**RDB Kennzahlen**

Sprung zum Tabellenblatt  
„RDB Kennzahlen“

**Anmerkungen**

Sprung zum Tabellenblatt  
„RDB Anmerkungen“



Werte aus der Zwischenablage einfügen

Im Tabellenblatt können neben den in weißer Farbe unterlegten Eingabefeldern auch die in blauer Farbe unterlegten Felder (Spalte 28) für Dateneingaben genutzt werden. Alle übrigen Felder sind für Eingaben gesperrt.

**Erwartete Einsatzleistung (Spalte 25):** In die Eingabefelder der Spalte 25 werden die jeweiligen Daten zu im kommenden Entgeltzeitraum erwarteten Einsatzleistungen eingetragen.

**Entgeltberechnungsgrundlage (Spalte 26):** In dieser Spalte wird dargestellt, welche Beträge über die einzelnen Benutzungsentgelte erzielt werden müssen, um die in Zeile 200, Spalte 26 dargestellte Gesamtsumme abzudecken. Dieser Betrag errechnet sich wiederum automatisch aus den im RDB BAB in Zeile 74 ermittelten Gesamtwerten.

**Errechnete Entgelte (Spalte 27):** In dieser Spalte werden Vorschläge zu den Entgeltpauschalen unter Berücksichtigung der Gesamtwerte aus Zeile 74 des RDB BAB und der in Spalte 25 eingetragenen erwarteten Einsatzleistung.

**Entgelte zur Zeit (Spalte 28):** In dieser Spalte werden die gegenwärtig geltenden Entgelte dargestellt um einen Vergleich zu den neu errechneten Entgelten für die zukünftige Entgeltperiode zu erhalten.

**Entgelte neu (Spalte 30):** In dieser Spalte werden die neu festzulegenden Entgeltsätze ausgewiesen.

**Geplante Entgelte insgesamt (Spalte 31):** In dieser Spalte werden die geplanten Entgeltsätze mit der erwarteten Einsatzleistung hochgerechnet und es ist in der Zeile 200 dann ein Vergleich mit der im BAB ermittelten Gesamtsumme möglich. Bei der Eingabe der Werte bzw. der Entgeltkalkulation ist unbedingt zu beachten, dass die Werte der Zeile 200, Spalte 26 und Zeile 200, Spalte 31 weitestgehend gleich sind. Abweichungen führen zwangsläufig zu Über- oder Mindererlösen.

**Anmerkungen (Spalte 32):** In dieser Spalte können zu den einzelnen Entgeltpositionen Anmerkungen und Kurzhinweise eingetragen werden.

## 5. Ausdruck von Tabellenblättern

Alle Tabellenblätter können über die in den jeweiligen Auswahlleisten der Tabellenblätter jeweils am linken Rand befindliche Funktionstaste „Drucken“ ausgedruckt werden.


**Abbildung 28**  
BAB-Tool  
Taste „Drucken“



Es ist wichtig, dass Druckaufträge nur über diese Funktionstaste gestartet werden.

Benutzen Sie **auf keinen Fall** den im Excel-Menü vorhandenen Befehl „Drucken“. Dies führt zum Ausdruck von Teilen des jeweils auf dem Bildschirm sichtbaren Menüs oder Tabellenblatts und nicht zum Ausdruck des im System jeweils hinterlegten Formulars.

**Abbildung 29**  
Excel Menu  
„Menu Datei“




**Den Druckbefehl aus dem Excel-Menü zum Ausdruck von Tabellenblättern auf keinen Fall nutzen !**

Für jedes Tabellenblatt ist zum Ausdruck im BAB-Tool ein spezielles Formular hinterlegt.

Nach Betätigung der Funktionstaste „Drucken“ in der Auswahlleiste des Tabellenblatts erscheint ein Druckdialog. Dieser ist hinsichtlich seines Umfangs abhängig vom jeweils verwendeten Betriebssystem und vom angeschlossenen Drucker.

Je nach Betriebssystem ist nicht nur ein Ausdruck auf einem angeschlossenen Drucker möglich, sondern es kann auch ein Ausdruck als Pdf-Datei gestartet werden.

**Abbildung 30**  
Druckdialog



Die Druckformulare sind bereits auf den Ausdruck auf einem standardisierten Drucker angelegt. Die unterschiedliche Bauart der verfügbaren Drucker führt aber unter Umständen zu gewissen Abweichungen hinsichtlich der ausgedruckten Größe und damit auch vom jeweiligen Layout. Bei Bedarf können vom Anwender hier Anpassungen vorgenommen werden. Dazu ist über das Hauptmenu, das Untermenü „System-Daten“ aufzurufen. Dort kann die Drucker-Skalierung für die unterschiedlichen Tabellenblätter eingestellt werden. Größere Werte vergrößern das Drucklayout, kleinere Werte verkleinern es. Durch Klicken auf die Taste „Rücksetzen“ werden die im Tool hinterlegten Standardwerte wieder eingestellt.

**Abbildung 31**  
Einstellung Drucker-  
Skalierung in den  
System Daten

The screenshot shows the 'System Daten' configuration window. At the top, there is a breadcrumb trail: 'Speichern • Hauptmenu • Basis Daten'. Below this, the title bar reads '• System Daten •'. The window is divided into two main sections. The left section contains settings for file paths, zoom factors, and update actions. The right section, titled 'Drucker-Skalierung in %', contains a list of printer scaling settings for different data sheets. At the bottom, there are buttons for generating and deleting source files, and a 'Rücksetzen' button for resetting all values to defaults.

System Daten		Drucker-Skalierung in %	
Datei-Pfad	<input type="text"/>	RW / LE BAB	72
Ganzer Bildschirm	<input checked="" type="checkbox"/>	Träger BAB	72
Menu Zoom-Faktor %	100	RDB BAB	65
Tabellen Zoom-Faktor %	100	RW / LE / RDB Statistik	80
		Träger Statistik	80
Update von Quelldatei	<input type="button" value="Daten-Update von Quelldatei"/>	Entgelte / Kennzahlen	75
Quelldatei erzeugen	<input type="button" value="Quelldatei erzeugen"/>	Anmerkungen	100
Dateninhalte löschen	<input type="button" value="Daten komplett löschen"/>	Standard-Werte	<input type="button" value="Rücksetzen"/>

BAB-Tool RD Nds - Version 2\_06 © ORGAKOM:

Bitte beachten Sie dabei auch, dass die Aktivierung oder Deaktivierung der optionalen Hilfskostenstellen (Sonstige 1 - Sonstige 5) automatisch zu einer Änderung der Drucker-Skalierung führt. Veränderungen in diesem Bereich sollten nur vorgenommen werden, wenn alle Sonstigen Kostenstellen (Datenblatt „Basis Daten“) deaktiviert sind.

## 6. Exportfunktionen

Das BAB-Tool basiert auf Microsoft Excel und bietet damit natürlich vielfältige Möglichkeiten für Export- und Import der Daten. Diese nutzen wir deshalb auch im BAB-Tool und haben zahlreiche Export- und Importfunktionen fest implementiert. Es werden beim Ex-/Import nur Werte übertragen.

Erfahrene Excel-Anwender werden darüber hinaus sehr einfach Verbindungen zu anderen Tabellen, Objekten und Programmen einrichten können. Hier steht ORGAKOM Analyse + Beratung GmbH jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

### 6.1 Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“

Die Exportfunktion im Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“ erlaubt die eingegebenen Leistungserbringer Bezeichnungen in eine separate Datei zu exportieren. Diese Funktion ist sinnvoll um z.B. bei einem Update auf eine neuere Version des BAB-Tools oder bei Anlage eines neuen Zeitraums, die Leistungserbringer Bezeichnungen nicht neu eingeben zu müssen.

Durch anklicken des Tastenfeldes „Export“ im Untermenu Leistungserbringer Stammdaten“ wird eine Datei mit dem Dateinamen

**„RW-LE-Transfer-xxx.dat“**

angelegt.

xxx steht dabei für die Kurz-Kennung Ihres Rettungsdienstbereiches.

In die Datei werden auch alle Rettungswachen-Bezeichnungen aus dem Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“ geschrieben.

## 6.2 Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“

Die Exportfunktion im Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“ erlaubt die eingegebenen Rettungswachen Stammdaten in eine separate Datei zu exportieren. Diese Funktion ist sinnvoll um z.B. bei einem Update auf eine neuere Version des BAB-Tools oder bei Anlage eines neuen Zeitraums, die Rettungswachen Stammdaten nicht neu eingeben zu müssen.

Durch Anklicken des Tastenfeldes „Export“ im Untermenu Rettungswachen Stammdaten“ wird eine Datei mit dem Dateinamen

**„RW-LE-Transfer-xxx.dat“**

exportiert.

xxx steht dabei für die Kurz-Kennung Ihres Rettungsdienstbereiches.

In die Datei werden auch alle Leistungserbringer Bezeichnungen aus dem Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“ geschrieben.

## 6.3 Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“

Die Exportfunktion im Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“ dient dazu, den kompletten BAB einer Rettungswache in eine separate Excel Arbeitsmappe zu kopieren. Damit ist es möglich, z.B. einem Leistungserbringer den BAB zur Verfügung zu stellen. Dort können dann für diese Rettungswache Eintragungen vorgenommen werden.

Über die Importfunktion (siehe hierzu auch Kapitel 7 Importfunktionen) können dann die so eingegebenen Daten und Werte wieder in das BAB-Tool eingelesen werden. Es ist mit dieser Exportfunktion ein schneller Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Dienststellen, Leistungserbringern und Rettungswachen möglich.

Mit dem Export des BAB-Tabellenblattes werden automatisch auch das Tabellenblatt „RW Statistik“ und „RW Anmerkungen“ in die entsprechende Arbeitsmappe exportiert. Veränderungen an der Struktur der Formulare können allerdings nicht vorgenommen werden, möglich sind

lediglich Eingaben, da ansonsten der spätere Import der Daten nicht erfolgen kann.

Die exportierte Arbeitsmappe erhält den Dateinamen

**EP-BAB-Nds-v.vv-xxx-y.xls**

v.vv steht dabei für die Versions-Nummer des BAB-Tools.  
xxx steht für die Kurz-Kennung des Rettungsdienstbereiches  
y steht für die Nummer der Rettungswache im BAB-Tool.

## 6.4 Tabellenblatt „Rettungswachen Statistik“

Die Exportfunktion ist identisch mit der unter Kapitel 6.3 beschriebenen Exportfunktion. Bei einem Export wird die dort beschriebene Arbeitsmappe exportiert.

## 6.5 Tabellenblatt „Rettungswachen Anmerkungen“

Die Exportfunktion ist identisch mit der unter Kapitel 6.3 beschriebenen Exportfunktion. Bei einem Export wird die dort beschriebene Arbeitsmappe exportiert.

## 6.6 Tabellenblatt „RDB BAB“

Aus dem Tabellenblatt „RDB BAB“ können die Spalten 1, 2 und 3 in ein externes Tabellenblatt exportiert werden. In dem neuen Tabellenblatt werden außerdem Felder angelegt, um individuelle Berechnungen und Auswertungen unabhängig vom eigentlichen BAB vornehmen zu können. Eine Re-Importfunktion für dieses exportierte Tabellenblatt ist allerdings nicht vorgesehen.

Das exportierte Tabellenblatt erhält den Dateinamen

**EP-BAB-Nds-Kalku-v.vv-xxx.xls**

v.vv steht dabei für die Versions-Nummer des BAB-Tools.  
xxx steht für die Kurz-Kennung des Rettungsdienstbereiches.

## 6.7 Tabellenblatt „Kennzahlen“

Das Tabellenblatt „RDB Kennzahlen“ kann in einer Spezialversion in ein Tabellenblatt exportiert werden. Das exportierte Tabellenblatt ermöglicht überregional die Kennzahlen aus verschiedenen Rettungsdienstbereichen in einer Tabelle zusammenzuführen.

Das exportierte Tabellenblatt erhält den Dateinamen

**EP-BAB-Nds-Kennz-v.vv-xxx.xls**

v.vv steht dabei für die Versions-Nummer des BAB-Tools.

xxx steht für die Kurz-Kennung des Rettungsdienstbereiches.

## 7. Importfunktionen

Das BAB-Tool basiert auf Microsoft Excel und bietet damit natürlich vielfältige Möglichkeiten für Export- und Import der Daten. Diese nutzen wir deshalb auch im BAB-Tool und haben zahlreiche Export- und Importfunktionen fest implementiert.

Erfahrene Excel-Anwender werden darüber hinaus sehr einfach Verbindungen zu anderen Tabellen, Objekten und Programmen einrichten können. Hier steht ORGAKOM Analyse + Beratung GmbH jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung.

### 7.1 Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“

Die Importfunktion im Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“ erlaubt die in die Datei

**„RW-LE-Transfer-xxx.dat“**

exportierten Daten wieder in das BAB-Tool zu importieren.

xxx steht dabei für die Kurz-Kennung des ausgewählten Rettungsdienstbereiches.

Diese Funktion ist sinnvoll um z.B. bei einem Update auf eine neuere Version des BAB-Tools oder bei Anlage eines neuen Zeitraums, die Leistungserbringer Bezeichnungen nicht neu eingeben zu müssen. Es ist allerdings zu beachten, dass Daten die bereits in den entsprechenden Feldern im Untermenu „Leistungserbringer Stammdaten“ eingetragen sind, durch den Import überschrieben werden.

### 7.2 Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“

Die Importfunktion im Untermenu „Rettungswachen Stammdaten“ erlaubt die in die Datei

**„RW-LE-Transfer-xxx.dat“**

exportierten Daten wieder in das BAB-Tool zu importieren.

xxx steht dabei für die Kurz-Kennung des ausgewählten Rettungsdienstbereiches.

Diese Funktion ist sinnvoll um z.B. bei einem Update auf eine neuere Version des BAB-Tools oder bei Anlage eines neuen Zeitraums, die Rettungswachen Bezeichnungen nicht neu eingeben zu müssen. Es ist allerdings zu beachten, dass Daten die bereits in den entsprechenden Feldern im Untermenü „Rettungswachen Stammdaten“ eingetragen sind, durch den Import überschrieben werden.

### 7.3 Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“

Die Importfunktion im Tabellenblatt „Rettungswachen BAB“ dient dazu, den kompletten BAB einer Rettungswache aus einer Excel Arbeitsmappe zu importieren. Die Arbeitsmappe muss allerdings zuvor aus dem BAB-Tool über die in Kapitel 6.3 beschriebene Exportfunktion exportiert worden sein. Beim Export muss es sich um die gleiche Wache handeln die exportiert worden war. Es ist mit dieser Ex- und Importfunktion ein schneller Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Dienststellen, Leistungserbringern und Rettungswachen möglich.

Beim Import wird aus der Excel-Arbeitsmappe nur das Tabellenblatt „RW-BAB“ importiert. Die anderen in der Arbeitsmappe vorhandenen Tabellenblätter (wie z.B. RW-Anmerkungen) können nicht importiert werden.

Die zu importierende Arbeitsmappe muss den Dateinamen

**EP-BAB-Nds-v.vv-xxx-y.xls**

haben.

v.vv steht dabei für die Versions-Nummer des BAB-Tools.  
xxx steht für die Kurz-Kennung des Rettungsdienstbereiches  
y steht für die Nummer der Rettungswache im BAB-Tool.

## 7.4 Tabellenblatt „System Daten“

Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben, ist es möglich die kompletten Daten in eine neuere Version des BAB-Tools zu übernehmen. Hierzu betätigen Sie im ersten Schritt das Feld „Quelldatei erzeugen“ in der alten Version des BAB-Tools sowie im zweiten Schritt „Update von Quelldatei“ in der neuen Version des BAB-Tools.

## 8. Service

Das BAB-Tool ist eine Basis-Anwendung welche jederzeit durch zusätzliche Funktionen, Auswertungen und Berechnungstabellen erweitert werden kann. Eine solche Anwendung muss auch ständig gepflegt und auch der Computerperipherie angepasst werden. Deshalb hierzu zu diesem Thema noch einige wichtige Hinweise.

### 8.1 Update und Download

Das BAB-Tool für den Rettungsdienst in Niedersachsen wird ständig gepflegt und weiterentwickelt. Die jeweils aktuelle Version können Sie über folgenden Link downloaden:

<http://www.orgakom.biz/bab-nds.html>

### 8.2 Nutzungsbedingungen

Das BAB-Tool für den Rettungsdienst in Niedersachsen wurde von ORGAKOM im Auftrag des Landesausschusses „Rettungsdienst“ entwickelt. Alle Rechte zur Nutzung des Tools liegen beim Landesausschusses „Rettungsdienst“.

ORGAKOM übernimmt für die richtige und vollständige Funktionsweise des BAB-Tools keine Haftung. Die Nutzung des Tools erfolgt jeweils auf eigene Verantwortung durch den Anwender. Jegliche Haftungs- oder

Schadensersatzansprüche gegenüber ORGAKOM werden ausdrücklich ausgeschlossen.

Mit der Nutzung des BAB-Tools werden diese Nutzungsbedingungen ausdrücklich anerkannt.

### 8.3 Anpassungen und Schnittstellen

Für individuelle Anpassungen oder Erweiterungen des Tools, zur Einbindung von Schnittstellen oder weiteren Export- oder Importfunktionen steht ORGAKOM Analyse + Beratung GmbH jederzeit zur Verfügung. Ausserdem werden von ORGAKOM regelmässig Schulungen zur Anwendung des Tools durchgeführt. Es sind auch individuelle Schulungen direkt bei den Anwendern möglich.

### 8.4 Beratung und Hotline

ORGAKOM bietet für lizenzierte Anwender eine telefonische Hotline in der Zeit von Montag bis Freitag, jeweils von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr unter der Rufnummer 07243/5646-0 an. Es können allerdings nur Auskünfte und Hilfestellungen gegeben werden, die sich ausschließlich auf das BAB-Tool selbst beziehen. Beratungen zu Fragen des Betriebssystems oder zu Hardwarefragen können nicht durchgeführt werden.

#### Kontakt Daten

ORGAKOM Analyse + Beratung GmbH  
Im Ermlisgrund 20-24  
76337 Waldbronn

Telefon 07243 / 5646-0  
Telefax 07243 / 5646-24  
e-mail [BAB.Service@orgakom.biz](mailto:BAB.Service@orgakom.biz)

## Anhang 1 - Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibung für Anlagegüter
Ako	Allgemeine Kostenstelle/n
BAB	Betriebsabrechnungsbogen
Baby-NAW	Notarztwagen zur Behandlung/Transport von Neugeborenen
DES	Desinfektion
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
ITW	Intensivtransportwagen
KFZ	Kraftfahrzeug
KTW	Krankentransportwagen
KZ	Kennzahlen
LE	Leistungserbringer
MPG	Medizinproduktegesetz
MZF	Mehrzweckfahrzeug
NAW	Notarztwagen
NDS	Niedersachsen
NEF	Notarzteinsatzfahrzeug
NRettDG	Niedersächsisches Rettungsdienst-Gesetz
ÖEL	Örtliche Einsatzleitung
qKTP	qualifizierter Krankentransport
RD	Rettungsdienst
RDB	Rettungsdienstbereich
RDB BAB	Betriebsabrechnungsbogen des Rettungsdienst- bereiches
RLS	Rettungsleitstelle
RM	Rettungsmittel
RTH	Rettungshubschrauber
RTW	Rettungswagen
RW	Rettungswache
RW BAB	Rettungswachen-Betriebsabrechnungsbogen
Träger	Träger des Rettungsdienstes
Träger BAB	Träger-Betriebsabrechnungsbogen
US	Umlageschlüssel
VBA	Visual Basic for Applications Microsoft Skriptsprache